

# WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver4.9.0 リリース説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

※アップルストアのアプリバージョンはVer4.9.0となります

- 第1版 -

2025年10月2日

株式会社アマダ  
株式会社ケーブルソフトウェア

# 1. Ver4.9.0 機能改善項目

デバイス別機能有無

iPad	○
iPhone・iPod Touch	×



＜追加・改良機能＞ ※ 追加、改良機能はありません。

＜不具合修正＞ 下記不具合を修正しました

- 1) 検査画面で拡大・縮小を繰り返すと図面が消えてしまう(範囲外に移動)事がある。
- 2) マルチTIFFの2ページ以降でレイヤー表示が出来ない
- 3) 親子の移動を行うと、レイヤーボタンがグレースアウトしてしまう
- 4) その他・小不具合対応

## 2. Ver4.9.0の動作環境


※Ver4.9.0は旧バージョン Ver4.8.30の環境( Server Verは4.8.3 )で動作しますが、不具合、新機能は動作しません。

1) サーバーアプリのバージョンアップが必要となります。

※Ver4.9.0の正式動作環境は、Server Verは4.9.0 となります。(Version.txt参照)

2) DBサーバの進捗更新モジュールの更新が必要となります。

※タイムスタンプ: 2025/06/07以降 (検査元図面対応版)



## 3. iPServUpdate (旧Willupdate)について

### <概要>

iP画像ビューアのサーバアップデートは、iPServUpdate.exeで対応しております。

※旧バージョンのWillupdate.exeは現在動作しません。

1) サーバアプリ更新ツールが新しくなりました。

実行モジュールの使い方は同じです。

旧: Willupdate.exe

新: iPServUpdate.exe

2) iPServUpdate.exeはweb.configファイルも自動更新します。

※マスターファイルのweb.configに記載されている[ユーザアカウントとパスワードを自動的に書換えます。](#)

### <動作環境>

1) iPServUpdate.exeの動作環境はWillupdate.exeと同じです。

お客様DBサーバのWillupdate.exeと同じフォルダーにコピーしてください。

### <その他>

1) iPServUpdate.exeによる更新は、iP画像ビューアVer4.7のアップルストアリリース後、利用可能となります。

## 4. Web.configファイルの設定

“GZViewer”の配下(通常はC:\ASIS100\Cable\GZViewer)にある、Web.configをメモ帳で開き、WILLの実行ユーザーアカウントとパスワードを編集します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

<!--                                -->
<!-- Web.config iPGVv3/GZViewer Only      -->
<!--                                -->

  <system.webServer>
    <directoryBrowse enabled="false" />
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
  <connectionStrings>
    <add name="WillConnectionString"
      providerName="System.Data.SqlClient"
      connectionString="Persist Security Info=False;Integrated Security=true;server=(local);Initial Catalog=Cabledb" />
  </connectionStrings>

  <system.web>
    <!-- Please check Windows User and password -->
    <identity impersonate="true" password="will" userName="will" />
    <customErrors mode="Off" />
    <compilation debug="true" />
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
  </system.web>
```

Web.config

DBサーバのWILLの実行ユーザーアカウントとパスワードを指定

次ページ有

※iP進捗“WillOrderStatus”配下のWeb.configとは内容が異なります。  
コピーして流用しないようご注意ください。



```
<system.codedom>
  <compilers>
    <compiler
      language="c#:cs;csharp"
      extension=".cs"
      warningLevel="4"
      type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
      PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <providerOption name="CompilerVersion" value="v2.0" />
      <providerOption name="WarnAsError" value="false" />
    </compiler>
  </compilers>
</system.codedom>
<appSettings>
  <add key="UNCUser" value="will"/>
  <add key="UNCPass" value="will"/>
</appSettings>
</configuration>
```

ZUMENフォルダの有るPCの共有参照可能なユーザアカウントとパスワードを指定  
 ※ZUMENフォルダがDBサーバに有る場合は、デフォルト(書き換え不要)  
 ※ファイルパスモードを使用する時は追記が必要です。